

iLUTon

これからの必需品!!

Windows PC必携のオートロック スマート カード

iLUTon SMART CARD for Windows

クイックマニュアル


株式会社イージーディフェンス

無料貸出インストール手順

この度はイルトンのご試用誠にありがとうございます。
試用期間は1か月を予定しております。
もしインストール時に不明点等ございましたら、
こちらのマニュアル最終ページにある連絡先にお問い合わせください。

最初にイルトンはWindowsのローカルアカウントでのパスワードの設定が必要になります。

Windowsの設定→アカウント→サインインオプション→パスワード
こちらよりパスワードの設定をお願い致します。既に設定してあれば不要です。



無料貸出インストール手順 1/7




同封されているSETUP CDROMの中に「アプリとキーファイル」、「マニュアルカタログ」というフォルダがございます。こちらの2つのフォルダをパソコンの任意の場所（デスクトップ等）にコピーしてください。

その後「アプリとキーファイル」のフォルダを開いてください。

名前	更新日時	種類
アプリとキーファイル	2020/11/09 15:57	ファイル フォルダー
マニュアルカタログ	2020/11/09 15:57	ファイル フォルダー


無料貸出インストール手順 2/7



名前	更新日時	種類
LogViewer	2020/10/13 11:35	ファイル フォルダー
iLUTonSetup.msi	2020/10/05 10:35	Windows インストーラー...
XXX.ilu	2020/10/13 11:31	ILU ファイル




「アプリとキーファイル」のフォルダの中に「iLUTonSetup.msi」をダブルクリックします。

無料貸出インストール手順 3/7




「iLUTonSetup.msi」のインストール画面が開かれます。
「次へ」ボタンを押してください。

無料貸出インストール手順 4/7




デバイスの変更許可について「はい」を選択してください。
暫く待つとインストール完了となりますので、「閉じる」で画面を閉じてください。

無料貸出インストール手順 5/7



インストールが完了すると「設定」画面が開きます。左下の「追加」を押下します。「証明書のインポート」画面が開きますので、「アプリとキーファイル」フォルダ内にある。XXX.ilu (XXXはカードの裏面に書かれている記号番号になります。)を選択して「開く」を押下します。



「設定」画面を表示するにはタスクトレイの iLUTonアイコンをダブルクリックしてください

無料貸出インストール手順 6/7



iLUTon

ログインID MNG-277¥Masuda

パスワード *****

Auto Login

開始日 2020/08/03

終了日 2022/08/13


従業員 ボタン電池

Eメール B@iluton.net

共同利用者


予備

保存




その後iLUTonのパスワード入力画面になりますのでWindowsのローカルログインパスワードを入力して「保存」を押下すると設定完了です。
同封されているレシーバー(ノートPC用もしくは有線のデスクトップPC用)をパソコンのUSBポートに刺して頂き、裏のLEDが青く光りましたら、設定したカードを近づけると自動でログインします。

無料貸出インストール手順 7/7




自動ロック・ログインの距離の調整とロックするまでの時間の調整が可能です。
「ロック解除距離」を「近い」にスライドさせるとカードをレシーバーに近づけないと自動ログインしません。「遠い」にスライドさせるとレシーバーとの距離が離れても自動ログインすることが可能になります。
また、席を離れて自動ロックするまでの時間は「ロックまでの時間」で「早い」「普通」「遅い」で設定することが可能です。
お客様の使用する環境に合わせて調整お願い致します。



「設定」画面を表示するにはタスクトレイの iLUTon アイコンをダブルクリックしてください

PC稼働ログ表示方法 1/3



パソコンの稼働ログを表示させるためには、イルトンをインストールしたPCのタスクトレイにあるイルトンアイコンを右クリック→「ログ出力」→「PC稼働ログ」をクリックしてください。


表示されるPC稼働ログ出力画面にてログを出力したい開始日と終了日を選びます。

「フォルダ変更」でファイルが出力されるフォルダを選びます。

最後に「ログ出力」をクリックするとログファイルが出力されます。


※出力されたログファイルは暗号化されているため開くことは出来ません。専用のアプリケーション「LogViewer」が必要です。

PC稼働ログ表示方法 2/3



CDROMからコピーしたフォルダにある「アプリとキーファイル」の中の「LogViewer」フォルダ内の「LogViewer.exe」ダブルクリックして開いてください。

PC稼働ログ表示方法 3 / 3



LogViewerが開きましたら、「ユーザーのログをインポート」をクリックして先ほど保存したログファイルを選択して「開く」をクリックします。
これでPCの稼働ログが表示されます。

お問い合わせ先

Mail: contact@iluton.net

電話番号: 0466-90-3308

ご質問等ありましたら、
遠慮なくお問い合わせください。
よろしくお願い致します。